




Gmail でのメール設定方法 android 端末の場合




1 Gmail アプリを開く

ホーム画面やアプリ一覧から「Gmail アプリ」を開きます。




2 アイコンを押す

メール検索欄にあるプロフィールアイコンを押してください。



3 アカウント追加を始める

アカウント管理画面に切り替わったら、別のアカウントを追加を選択してください。



4 メールセットアップ

メールのセットアップが開始されますので、選択肢の一番下にある「その他」を選択してください。



5 メールアドレス入力

「メールアドレスを入力」に愛媛CATVで発行したメールアドレスを入力してください。入力後、右下の「次へ」を選択してください。
※登録情報用紙に記載されております



Gmail

Gmailでのメール設定方法 android 端末の場合

このアカウントの種類を選択します

個人用 (POP3)

個人用 (IMAP)

6 アカウントの種類を選択

メールアカウントの種類を選択します。
「個人用 (IMAP)」を選択してください。

パスワード

.....



次へ

7 パスワードを入力

メールアカウントのパスワード入力します。
愛媛CATVで発行したメールアドレスの
パスワードを入力してください。
入力後、右下の「次へ」を選択してください。
※登録情報用紙に記載されております



Gmail

Gmail でのメール設定方法 android 端末の場合

ユーザー名

パスワード

サーバー

●●●.e-catv.ne.jp

次へ

8 受信サーバーの設定

受信サーバーの設定をします。

ユーザー名・パスワード・サーバーの内容は
変更せずに「次へ」を選択してください。

ログインが必要

ユーザー名

パスワード

SMTP サーバー

smtp.●●●.e-catv.ne.jp

次へ

9 送信サーバーの設定

送信サーバーの設定をします。

ログインが必要・ユーザー名・パスワードの
内容は変更せずに「SMTP サーバー」に
入力されている文字の文頭に「smtp.」を
追加入力して、「次へ」を選択してください。



Gmail

Gmail でのメール設定方法 android 端末の場合

同期頻度:

15分毎 ▼

- ☒ メールの着信を知らせる
- ☒ このアカウントのメールを同期
- ☒ Wi-Fiへの接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードする

次へ

10 アカウントのオプション

メールアカウントのオプションを選択します。必要に応じて項目を変更して「次へ」を選択してください。

※「このアカウントのメールを同期」は必ずチェック状態にしてください。

アカウント名（省略可）

名前

愛媛CATV

送信メールに表示されます

次へ

11 アカウントの設定完了

「アカウントの設定が完了しました。」が表示されたら設定は完了です。

「次へ」を押して受信トレイに戻れます。名前は必要に応じて変更してください。